



CÓMO ATURDIR/MATAR A CONEJOS EN LA GRANJA


Los conejos que no se puedan transportar o que no consigan crecer deberán ser sacrificados en la granja. También se pueden sacrificar en la granja para suministrar carne directamente a los consumidores o minoristas. El aturdimiento previo es obligatorio en todos los casos. Atúrdelos y **sacrifícalos lo más rápidamente posible** para que la muerte sea indolora.

Esta información no anula las **normas nacionales** que puedan prohibir o restringir cualquiera de estas prácticas.

La operación de aturdimiento y matanza debe ser realizada por trabajadores con un nivel adecuado de competencia.


ACERCA DE LOS CONEJOS

- ✦ Cuando tienen miedo, dolor o estrés, los conejos tienden a quedarse paralizados; es decir, no muestran ninguna reacción visible
- ✦ Trata a los conejos nerviosos **con cuidado** para evitar lesiones al conejo o al cuidador
- ✦ Levántalo por el **cogote** o por la piel **sobrante de los hombros** (nunca los levantes por las orejas, pues son muy sensibles)



ATURDIMIENTO/MATANZA

Un buen manejo y sujeción son esenciales para un aturdimiento efectivo. Una vez que el conejo esté sujeto, puedes plantearte los siguientes métodos.



1. PERNO CAUTIVO PENETRANTE/NO PENETRANTE

Se dispara un perno cautivo penetrante al cerebro a través del cráneo. Un perno cautivo no penetrante golpea la frente sin penetrar en el cráneo. Una vez aturdido el conejo, **ságralo en menos de 10 segundos** para que no sufra.

Sujeción y colocación

- ✦ Coloca el conejo en un suelo antideslizante con una barrera trasera para que no pueda salir hacia atrás
- ✦ Sujétalo hacia abajo poniendo una mano sobre su pescuezo y hombros, con el pulgar y el índice a ambos lados del pescuezo del conejo
- ✦ Acciona la pistola con la otra mano

Parámetros

- ✦ Lee las instrucciones del fabricante para asegurarte de que el perno cautivo sea adecuado para conejos
- ✦ Los pernos cautivos penetrantes deben tener **al menos 6 mm de diámetro**

2. ATURDIMIENTO ELÉCTRICO LIMITADO A LA CABEZA


Este método no mata al conejo. Tras el aturdimiento, **sangra al conejo en menos de 10 segundos** para que no sufra.

Prepara el equipo

- ✦ **Humedece las partes de la cabeza del conejo** donde se van a aplicar los electrodos
- ✦ Ponte guantes y botas de goma

Coloca el conejo

- ✦ Sujetando el vientre del conejo o agarrando sus patas traseras con una mano, guía la cabeza agarrando las orejas con la otra mano
- ✦ También puedes agarrar ambas patas traseras del conejo con una mano y guiar con la otra mano la cabeza agarrando las orejas
- ✦ Coloca los electrodos **entre las esquinas exteriores de los ojos y la base de las orejas**, lejos de la nariz



Comprueba los parámetros

PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA ATURDIMIENTO ELÉCTRICO/MATANZA

Voltaje (voltios – V)	Corriente (mA)	Frecuencia (hercios – Hz)	Duración (segundos)
100-117	140-400	50	1-3

3. GOLPE PERCUTOR EN LA CABEZA

Si se emplea correctamente, este método es letal. **No puedes matar más de 70 conejos al día con este método.**

Coloca el conejo


- ✦ Agárralo por sus patas traseras
- ✦ Utiliza un objeto pesado, pero fácil de manejar (porra, tubería metálica)
- ✦ Golpea al conejo en la parte superior de la cabeza, justo por detrás de las orejas

Comprobación de consciencia

Asegúrate de que los conejos estén inconscientes antes del sangrado. Comprueba que:

no parpadea (de manera espontánea o al tocarle los ojos)

no intenta levantarse o levantar la cabeza



DESPUÉS DEL ATURDIMIENTO

Si el conejo sigue consciente

- ✦ No lo desangres
- ✦ **Vuelve a aturdirlo con un método de reserva**
- ✦ Comprueba qué ha ido mal
- ✦ Corrige los problemas antes de proseguir

Confirma la muerte

- ✦ No haya movimientos espontáneos
- ✦ No hay respuesta al pellizcar o pinchar el hocico, la pata o la oreja
- ✦ El cuerpo esté inerte/colapsado de manera permanente
- ✦ Las pupilas estén dilatadas
- ✦ No haya ruidos/jadeos
- ✦ No respire
- ✦ No haya latido
- ✦ No hay sangrado

