



CÓMO ATURDIR/MATAR A OVEJAS Y CABRAS EN LA GRANJA

Las ovejas y cabras que no se puedan transportar deberán ser sacrificadas en la granja. También se pueden sacrificar en la granja por otros motivos, como una enfermedad o un crecimiento lento. El aturdimiento previo es obligatorio en todos los casos. Debes aturdirlos para dejarlos inconscientes y **sacrificarlos en menos de 15 segundos** para que la muerte sea indolora. Un buen manejo y sujeción son esenciales para un aturdimiento efectivo.

Esta información no anula las **normas nacionales** que puedan prohibir o restringir cualquiera de estas prácticas.

Las operaciones de aturdimiento y sacrificio deben ser realizadas por trabajadores con un nivel adecuado de competencia.

ACERCA DE LAS OVEJAS Y CABRAS

- Las ovejas y las cabras son animales de rebaño y les gusta estar en grupo, y se vuelven ansiosas cuando se las separa
- Las **ovejas/cabras lecheras** suelen ser tranquilas, pero las **ovejas/cabras que se crían para carne/lana** pueden ser más nerviosas
- Los **carneros y los machos cabríos** pueden ser impredecibles y se les deben tratar con cuidado
- Las **ovejas/cabras hembras** pueden ponerse agresivas si se las separa de sus crías
- Cada oveja o cabra puede actuar de un modo distinto

ANTES DEL ATURDIMIENTO

Prepara a la oveja o cabra

- Asegúrate de que la **lana del animal esté seca**
- Comprueba que las **clavijas de electrodos estén húmedas**, o bien esquila la lana de la zona donde vas a colocar los electrodos
- Asegúrate de que la zona en la que vas a colocar los electrodos esté húmeda
- Comprueba que las **pinzas sean del tamaño correcto** y no presenten corrosión
- Ponte guantes y botas de goma

ATURDIMIENTO ELÉCTRICO / MATANZA

Una vez que hayas sujetado a la oveja o cabra, el método más sencillo para sacrificarlas con pinzas eléctricas es aturdir primero la cabeza, para luego aplicar corriente en el corazón (fibrilación).

FASE 1: ATURDIMIENTO LIMITADO A LA CABEZA

Coloca los electrodos

- Si utilizas pinzas de mano: coloca los electrodos entre esquinas exteriores de los ojos y la base de las orejas
- Si utilizas una pistola de cabeza-tronco: coloca la pistola entre las orejas con los electrodos en la parte superior de la cabeza
- Nunca los coloques detrás de las orejas**




FASE 2: FIBRILACIÓN Y PARADA DEL CORAZÓN

En esta fase se para el corazón de la oveja/cabra y muere. Comprueba que la oveja/cabra esté inconsciente antes de iniciar la fase 2.

Comprueba la colocación

- Aplica corriente al corazón por ambos lados del pecho, justo detrás de las patas delanteras



DESPUÉS DEL ATURDIMIENTO

Si la oveja o cabra sigue consciente:

- No apliques la corriente al corazón (fase 2)
- Atúrdela de nuevo en otra posición y con otro dispositivo
- Comprueba qué ha ido mal
- Soluciona el problema antes de proseguir

Sacrifica a la oveja o cabra


Aplica la fase 2 en menos de 15 segundos tras el aturdimiento

no parpadea (de manera espontánea o al tocarle los ojos)

no hay respuesta al pellizcar o pinchar el hocico o la oreja

no respira

no hace ruido



no intenta levantarse o levantar la cabeza

patas rígidas o extendidas, seguidas de movimientos de contracción o coces

PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA ATURDIMIENTO ELÉCTRICO / MATANZA

Voltaje mínimo (voltios – V)	Corriente mínima (amperios – A)	Frecuencia (hercios – Hz)	Duración mínima – limitado a la cabeza (segundos)	Duración – aturdimiento corporal (segundos)
>150	1,0	50	2	3

CONFIRMA LA MUERTE

Comprueba que:

- No haya movimientos espontáneos
- El cuerpo esté inerte/colapsado de manera permanente
- No hay respuesta al pellizcar o pinchar el hocico o la oreja
- No haya ruidos/jadeos
- No respira
- Las pupilas estén dilatadas
- El sangrado haya cesado
- No haya latido

